

Parte 2 · Recomendado para acesso a sistemas legados como SIAP (PUTTY), E-Remessa, E-Revista, entre outros.a

Acesso Remoto à Estação do TRT


O acesso remoto permite controlar o computador do TRT diretamente da sua casa. Necessário apenas para sistemas legados. A VPN (Parte 1) deve estar ativa antes de prosseguir.

■ **Pré-requisito:** O computador do TRT deve estar **LIGADO** e você precisa ter anotado o nome ou IP da sua estação (ex.: TRT-XXXXX ou 10.3.x.x).

Conectar ao computador do TRT


1. Abra a Conexão de Área de Trabalho Remota

No campo de pesquisa do Windows (barra de tarefas), digite "**conexão de área**" e clique no aplicativo *Conexão de Área de Trabalho Remota*.




2. Expanda as opções

Na janela que abrir, clique em **Mostrar Opções** (canto inferior esquerdo).




3. Configure a velocidade de conexão


Vá na aba **Experiência** → na lista suspensa, selecione **WAN (10 Mbps ou mais rápido com alta latência)**.




4. Preencha os campos na aba Geral

**Computador****nome-da-sua-estação**


O nome ou IP que você anotou no computador do TRT antes de sair do tribunal (ex.: TRT-XXXXX ou 10.3.x.x)

**Nome de Usuário****TRTMG\seu.login**


Exemplo: se o seu login é fulano, digite TRTMG\fulano

5. Clique em Conectar e informe sua senha

Se aparecer um aviso de certificado, marque *Não perguntar novamente sobre conexões com este computador* e clique em **Sim**.



Na janela *Segurança do Windows*, digite sua senha institucional e clique em **OK**.



Encerrar o acesso remoto ao final do dia

■ **Atenção:** Não feche a janela sem seguir os passos abaixo — o computador do TRT precisa ser reiniciado corretamente.

1. Feche todos os programas abertos no computador remoto (máquina do TRT).
2. Na área de trabalho do computador remoto, abra a pasta **TRT3 Serviços de TI**.
3. Clique duas vezes no ícone **Reboot-ME** e aguarde a reinicialização.
4. No seu computador pessoal, clique com o botão direito no ícone do CheckPoint → **Disconnect**.